

iMOW®-VERSIO TIEDOT

Täältä löydät kaikki tiedot iMOW®-toiminto-ohjelmiston tulevista päivityksistä. Toimitustilan toiminnallinen laajuus on selostettu käyttöohjeessa. Tätä asiakirjaa päivitetään jatkuvasti.

7.9.4

03.2024

Toiminnot:

Info-painikkeesta", kun robottiruohonleikkuri on pysäytetty tai telakoituna: Akun varaustila voidaan nyt tarkistaa robottiruohonleikkurista.

Virheilmoitukset ilmoitetaan nyt yksityiskohtaisemmin robottiruohonleikkurin ääninäytöllä.

Johdinsignaalin tarkistus voidaan nyt suorittaa MY iMOW® APP -sovelluksessa. Tämän avulla voidaan tarkentaa, onko ja missä ohjaus- tai kehäkaapelissa on katkos.

Uusi toiminto reunojen optimointiin käytettävissä MY iMOW® -sovelluksessa. Tällä voidaan parantaa ulkonäköä reunan lähellä.

Optimointi:

Parannettu iMOW®-toimintojen visualisointi. Vihreä väri tarkoittaa ajoa niittoalueelle ja itse niittoa. Valkoista väriä käytetään ei-tuotannollisille matkoille (esim. matkat kotiin).

Häiriötilanteissa LED-valokuvio sykkii edessä ja takana punaisena. Jos kyseessä on vikatilanne, joka on kuitattava itse robottiruohonleikkurissa, myös "lukituspainike" korostuu LED-valoilla.

Äänen ulostulo on optimoitu.

Sadetunnistimen herkkyyttä on pienennetty, jotta niittoprosessi ei keskeytyisi liian nopeasti.

6.6.8

01.2024

Toimintoja:

Ruohonleikkurin äänilähtö valituille virheilmoituksille.

Korjaa:

Yhteyksien yleinen optimointi, mukaan lukien vaihtaminen wifin ja matkapuhelinverkon välillä.

Johdinsignaalin virheen vahingossa esiintyminen yöllisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen on korjattu.

Ratkaistu ääretön silmukka leikkurin itsetestauksen aikana.

Tapahtumahistorian aikasiirtymä on korjattu.

"Aloita ruohonleikkuu ruohonleikkurilla" -toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksessa uudelleen.

6.4.11

06.2023

Toimintoja:

Yhteyksien optimointiin käytettävien mobiiliradiostandardien laajentaminen.

Korjaa:

Akun lämpötilaviestin nollausolosuhteet on optimoitu.

Öisen uudelleenkäynnistysrutiinin aikana
pysäytyspainikkeen viesti ilmestyi virheellisesti.
Tämä virhe on korjattu.

Harvoissa tapauksissa iMOW® pysähtyi reunaan.
Tämä virhe estetään muuttamalla
ohjelmajärjestystä.